

ネットワークコンフィグレータ WS02-CFSC1-J/EV3 Ver.3.34 リリースノート

ネットワークコンフィグレータ(形 WS02-CFSF1-J/EV3) Ver.3.34 のバージョンアップ内容をご案内します。

1. Ver.3.33 から Ver.3.34 へのアップデート内容

ネットワークコンフィグレータ Ver.3.33 から Ver.3.34 のアップデート内容は以下のとおりです。
Ver.3.33 以前のバージョンアップ内容についてはマニュアルをご参照ください。

1.1. メンテナンスツールの安定性の向上


ダウンロード(リストア)時に、「プログラムで使用しているデータと、その他のデータに不整合があります。」とメッセージが表示され、正常に処理が完了しない問題を解決しました。

2. アップデート方法

ネットワークコンフィグレータを Ver.3.34 へアップデートする方法を説明します。
アップデートには、Ver.3.30がインストールされている必要があります。
Ver.10、Ver.20は対象外です。

2.1. アップデート手順

1. アップデートモジュールの実行
(NetworkConfigurator_for_DeviceNet_Safety_v3.34.0308_Update_Jp.exe) を実行します。
下記のような画面が表示されます。



2. 画面の案内に従い、インストールを行ってください。
3. 下記の画面が表示されると、インストールは完了です。



2.2. インストール確認方法

■ Windows XP の場合

「コントロールパネル」 → 「プログラムの追加と削除」画面で、「Network Configurator for DeviceNet Safety v3」を探します。

上記の「サポート情報」で「3.34.0308」と表示されていれば、正しくソフトウェアが更新されています。

■ Windows Vista の場合

「コントロールパネル」 → 「プログラムと機能」画面で、「Network Configurator for DeviceNet Safety」を探します。「プログラムと機能」画面で「詳細ペイン」が表示されていない場合は、[整理][レイアウト][詳細ペイン]の順に選択します。

詳細ペインの製品バージョンに「V3.34.0308」と表示されていれば、正しくソフトウェアが更新されています。

■ Windows 7 の場合

「コントロールパネル」 → 「プログラムと機能」画面で、「Network Configurator for DeviceNet Safety」を探します。Vista と同様、詳細ペインの製品バージョンに「V3.34.0308」と表示されていれば、正しくソフトウェアが更新されています。